

UltraMedia

GmbH & Co. Handels KG

# Wichtige Mitteilung!



Anlage zur Bedienungsanleitung

—  
Softwareupdates für DVB-S installieren

**RefleXion TDD-3230**

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Reflexion-Gerät entschieden haben. Im nachstehenden Text erläutern wir Ihnen, wie Sie ein Softwareupdate installieren müssen. Bitte befolgen Sie die Anleitung genau, um Fehlfunktionen auszuschließen.

Sie finden die aktuellen Updates auf unserer Internetseite [www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de) unter der Rubrik *Downloads*. Wählen Sie dort das gewünschte Gerät aus. Im unteren Bereich stehen die Dateien zum Download bereit.

1. Kopieren Sie die Datei **complete\_hero.2010.12.31.bin** auf einen USB-Stick (am Besten wäre ein formatierter Stick ohne weitere Daten.)
2. Schalten Sie das Gerät ein. Stecken Sie den USB-Stick mit der oben genannten Datei in den DVB-S USB-Anschluss (14).
3. Drücken Sie die DVD-Setup/Exit-Taste auf der Fernbedienung, um das DVB-S Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt "USB" und öffnen Sie den Unterpunkt "SOFTWARE UPDATE" durch Drücken der OK-Taste.
5. Der USB-Stick wird nun als *001 DISK-C* angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um die oben genannte .bin-Datei auszuwählen.

**HINWEIS:**

Sollte der Stick nicht angezeigt werden bzw. erscheint eine Fehlermeldung, so benutzen Sie bitte einen anderen Stick und beginnen erneut bei Punkt 1.

6. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben, drücken Sie die OK-Taste. Sie werden nun gefragt ob Sie die Software installieren wollen. Wählen Sie "JA" und drücken Sie die OK-Taste. Die Software wird nun aufgespielt; dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende startet das Gerät automatisch neu.
7. Schliessen Sie (falls noch nicht geschehen) das Antennenkabel (SAT-Kabel) an und entfernen Sie den USB-Stick.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49/ (0) 4131 923920 zur Verfügung.

**Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem RefleXion-Gerät!**