

Wichtige Mitteilung!



Anlage zur Bedienungsanleitung
—
Softwareupdate für DVB-S (OSD-Menü) installieren
RefleXion TDD-1910SAT

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Reflexion-Gerät entschieden haben. Im nachstehenden Text erläutern wir Ihnen, wie Sie ein Softwareupdate installieren müssen. Bitte befolgen Sie die Anleitung genau, um Fehlfunktionen auszuschließen.

Sie finden die aktuellen Updates auf unserer Internetseite www.ultramedia.de unter der Rubrik *Downloads*. Wählen Sie dort das gewünschte Gerät aus. Im unteren Bereich stehen die Dateien zum Download bereit.

1. Kopieren Sie die Datei **complete_DTV_HERO.2010.04.12.1730.bin** auf einen USB-Stick (Am Besten wäre ein formatierter Stick ohne weitere Daten mit max. 4GB Speicher.)
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den DVB-S Modus. Stecken Sie den USB-Stick in den DVB-S USB Anschluss.
3. Drücken Sie die EXIT-Taste auf der Fernbedienung, um das DVB-S-Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Punkt "USB". Wählen Sie den Unterpunkt "Software update" ("Software upgrade") aus und bestätigen mit der OK-Taste.
5. Der USB-Stick wird nun als 001 DISK-C angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um die oben genannte .bin-Datei auszuwählen. Sollte der Stick nicht angezeigt werden bzw. erscheint eine Fehlermeldung, so benutzen Sie bitte einen anderen Stick und beginnen erneut bei Punkt 1.
6. Wenn Sie die Datei ausgewählt haben, drücken Sie die OK-Taste. Die Software wird nun aufgespielt; dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. **Unterbrechen Sie auf keinen Fall die Stromzufuhr während das Update installiert wird!!!** Am Ende des Vorgangs startet das Gerät automatisch neu. Unterbrechen Sie nun auf keinen Fall die Stromzufuhr!!!
7. Schliessen Sie (falls noch nicht geschehen) das Antennenkabel (SAT-Kabel) an. Entfernen Sie den USB-Stick. Das Gerät wird nun den ersten Programmplatz anzeigen.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49/ (0) 4131 923920 zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem RefleXion-Gerät!